



„i-sys” Integracja Systemów Spółka z o.o., ul. Elektronowa 2, 03-219 Warszawa



Instrukcja instalacji i konfiguracji

i-ImpAsExl nexo

wersja: 4.0.0.2

Spis treści:

1.	Informacje ogólne	3
1.1.	O programie.....	3
1.2.	Podstawowe możliwości programu.....	3
1.3.	Wymagania systemowe i sprzętowe	4
2.	Przygotowanie programu do pracy.....	5
2.1.	Instalacja.....	5
2.2.	Konfiguracja	9
2.2.1.	Połączenie	9
2.2.2.	Licencja programu.....	11
2.2.3.	Parametry	14
3.	Praca z programem	15
3.1.	Wybór pliku Excel	15
3.2.	Mapowanie kolumn.....	16
3.2.1.	Wyszukiwanie	16
3.2.2.	Podstawowe	16
3.2.3.	Ceny	17
3.2.4.	Miary	18
3.2.5.	Stany	19
3.2.6.	Opis	20
3.2.7.	Dostawy	21
3.2.8.	Galeria.....	22
3.2.9.	Pola własne	22
3.2.10.	Ustaw PW.....	23
3.2.11.	Ustaw Cenniki	24
3.3.	Wczytywanie asortymentu do Subiekta nexo	25
3.4.	Profile importu	27

1. Informacje ogólne

1.1. O programie

Program dedykowany jest dla klientów, którzy potrzebują **aktualizować lub dodawać** informacje kartotekowe o asortymencie oraz cenniki na podstawie danych zapisanych w Excel.

Klienci, którzy otrzymują cenniki i opisy produktów od swoich dostawców w Excel mogą zdefiniować indywidualne parametry do wczytywania tych danych.

Umożliwi łatwą i szybką zmianę dużej ilości danych i ograniczy liczbę pomyłek jaka mogłaby być przy wprowadzaniu przez operatora.

W wersji 4 uzyskał nową odświeżoną grafikę oraz zmodyfikowany instalator. Dzięki nowej instalacji nie będzie kłopotów z aktualizacjami Subiekt. Dodatkowo możliwy jest samodzielny zakup lub przedłużenie licencji. Dzięki płatnościom natychmiastowym nowa licencja jest gotowa do pobrania po zakończeniu transakcji zakupu.

1.2. Podstawowe możliwości programu

i-ImpAsExl nexo umożliwia **wczytanie, a także aktualizację kartoteki asortymentu** z plików Excel w formacie XLS, XSLX, CSV do programu Subiekt nexa PRO. Program oprócz podstawowych danych takich jak symbol i nazwa **umożliwia import zdjęć, dodatkowych jednostek miar, kodów kreskowych, cen, pól własnych, cech**. Idealnie sprawdzi się przy przenoszeniu danych z innego systemu do Subiekt nexa PRO, pomoże również aktualizować dane w przyszłości. Obsługiwane i wczytywane są prawie wszystkie dostępne dla asortymentu pola. Bardzo przydatny jest do wczytywania asortymentu i cenników od wielu dostawców. Dla każdego dostawcy możemy przygotować oddzielny profil w którym zapisujemy ustawienia mapowania oraz kryteria. Program może służyć też do szybkiej zmiany cen w systemie Subiekt nexa a także uzupełniania lub zmiany parametrów opisowych.

Najważniejsze cechy:

- Automatyczne mapowanie – w przypadku, gdy Excel posiada takie same nazwy pól jak Subiekt, program sam dopasuje pola do zaimportowania.
- Wyszukiwanie i rozpoznawanie kartotek asortymentu po symbolu i podstawowym i dowolnym kodzie kreskowym.
- Zapis cenników z uwzględnieniem parametrów typu waluta, marża, zysk.
- Dodawanie dodatkowych jednostek miar oraz przeliczników.
- Automatyczne dodawanie nowych grup oraz cech.
- **Aktualizacja kartotek z możliwością usunięcia wcześniej wczytanych cech oraz zdjęć.**

- **Zapis profilu – możliwość zapisania ustawień lokalizacji pliku, wybranych kolumn oraz parametrów importu.**

1.3. Wymagania systemowe i sprzętowe

Program posiada identyczne wymagania systemowe i sprzętowe jak program InsERT Subiekt nexo PRO.

Do rozpoczęcia pracy z programem wymagane są:

- Subiekt nexo PRO (wersja 42.0.0 lub nowsza)
- Microsoft Excel w wersji 64 bitowej 2010 lub wyższej lub dodatek Microsoft Access Database Engine
([link do pobrania z Microsoft](#))

2. Przygotowanie programu do pracy


2.1. Instalacja

Instalacja programu polega na uruchomieniu pliku instalatora (**Setup_i-ImpAsExl_Nexo.exe**). Po uruchomieniu instalatora (rys. 1) wyświetlane są podstawowe informacje dotyczące instalowanego programu tj. nazwa programu oraz przyciski, którymi możemy rozpocząć instalację wybranego programu lub ją przerwać.




(rys. 1.) Instalowanie aplikacji

Po rozpoczęciu instalacji przyciskiem **Next** instalator sprawdzi czy w systemie są wymagane komponenty oraz poprawność pakietu instalacyjnego a następnie rozpocznie kopiowanie plików. Kolejnym krokiem procesu instalacji jest akceptacja warunków licencji (rys. 2).




(rys.2) Akceptacja warunków licencji

W następnym kroku mamy możliwość wybrania miejsca docelowego instalacji aplikacji (rys. 3).



(rys. 3) Konfiguracja instalacji programu


W następnym kroku mamy możliwość zainstalowania lub odinstalowania aplikacji (rys. 4).



(rys. 4) Okno z możliwością instalacji oraz odinstalowania aplikacji


i

W następnym kroku mamy możliwość Utworzenie skrótu na pulpicie oraz w menu start.




(rys. 5) Opcje instalacji programu

W następnym kroku ustawiamy połączenie z serwerem SQL (rys. 6).




(rys. 6) Ustawienie połączenia SQL.

Ostatnim etapem instalacji jest potwierdzenie poprawności wykonania. Na tym ekranie możemy dodatkowo zezwolić na uruchamianie programu (rys. 7).



(rys. 7) Zakończenie instalacji

Po zakończonym procesie instalacji na pulpicie użytkownika zostanie utworzony skrót do uruchomienia programu.



(rys. 8) ikona programu


2.2. Konfiguracja

Do prawidłowego działania programu wymagana jest:

- konfiguracja połączenia do bazy danych Subiekta NEXO.
- wczytanie danych dotyczących licencji


2.2.1. Połączenie

Aby poprawnie uruchomić program po uruchomieniu należy wybrać odpowiedni podmiot (Rys. 9).



(rys. 9) Konfiguracja połączenia

Po naciśnięciu przycisku „**Serwer**” (rys. 9) mamy możliwość zmiany parametrów połączenia z serwerem SQL (zapisane są parametry ustawione podczas instalacji) możemy zalogować się automatycznie za pomocą uwierzytelniania kontem Windows lub za pomocą nazwy użytkownika oraz hasła (rys. 10).




(rys. 10) Ustawianie parametrów połączenia.

W następnym kroku mamy możliwość zalogowania się na wybrane konto użytkownika (rys. 11).



(rys. 11) Logowanie się na wybrane konto użytkownika

w dolnym pasku programu pojawią się informacje na jakim podmiocie obecnie pracujemy oraz jaki użytkownik jest zalogowany (Rys. 12).



Połączono do bazy: NexoDemo_2 | Zalogowano użytkownika: Szef firmy

(rys. 12) Stan połączenia


2.2.2. Licencja programu

Uruchomienie programu nastąpi po wczytaniu dostarczonego wraz z aplikacją pliku licencyjnego lub pobraniu go bezpośrednio do programu z Internetu. Plik licencji jest dokumentem elektronicznym zawierającym klucz produktu. Wczytanie nowego klucza licencyjnego spowoduje usunięcie poprzedniego. Opcja ta jest dostępna z menu **Konfiguracja -> Licencja**.

Pobierz – pobiera i wczytuje licencje z Internetu.


Kup – daje możliwość zakupu licencji.

Szczegóły - informuje o uzyskanej dystrybucji programu, numerze licencji, jej dacie ważności, typie.



(rys. 13) Licencja


Mamy możliwość pobrania automatycznie licencji po wybraniu opcji **Licencja -> Pobierz**



(rys. 14) Licencja

Wersja demo programu, pozwala na pracę na dowolnym podmiocie Subiekta. Użytkownik ma możliwość przetestowania programu w rzeczywistych sytuacjach. Wersja demo ma możliwość wczytania maksymalnie pięciu kartotek asortymentu.

Kupowanie licencji możliwe jest po wciśnięciu **Kup**. Wyświetlony zostanie formularz do dokonania zakupów w którym należy wypełnić wszystkie informacje niezbędne do dokonania transakcji.

A screenshot of a web form titled 'Uzupełnij dane do płatności' (Fill in payment details). The form is part of the i-sys Integracja Systemów application. It contains several input fields for personal and company data, and a dropdown menu for license duration. The fields are: 'Nazwa firmy' (filled with 'I-SYS' INTEGRACJA SYSTEMÓW SPÓŁKA Z O. O.), 'Imię', 'Nazwisko', 'NIP' (filled with '9522063197'), 'Adres', 'Kod pocztowy', 'Miejscowość', 'Telefon', 'E-mail', 'Nazwa programu' (filled with 'i-ImpAsExl nexo 4.0.0'), and 'Wybierz okres licencji' (dropdown menu showing '1 miesiąc').

Uzupełnij dane do płatności

Nazwa firmy
"I-SYS" INTEGRACJA SYSTEMÓW SPÓŁKA Z O. O.

Imię

Nazwisko

NIP
9522063197

Adres

Kod pocztowy

Miejscowość

Telefon

E-mail

Nazwa programu
i-ImpAsExl nexo 4.0.0

Wybierz okres licencji
1 miesiąc ▼

Wybieramy okres licencji w zależności od której wyświetlona będzie kwota do zapłacenia.

Następnie zostaniemy przekierowani na stronę **Przelewy24** na której podajemy dane dotyczące płatności.

Opcja dostępna z **Konfiguracja -> Licencja -> Szczegóły** służy do wyświetlenia informacji dotyczących programu (rys. 17). Wyświetlane są następujące dane:

- Nazwa programu i wersja
- Dla kogo wystawiona jest licencja
- Dane dystrybutora

The screenshot shows a window titled 'O programie' (About) with a close button. It displays the i-sys logo and contact information for i-sys Integracja Systemów Sp. z o.o. Below this, it shows the program name 'i-ImpAsExl nexo'. The license section includes 'Licencja dla: Firma prezentacyjna', 'Typ: Demo', 'Nr licencji: ae5ba14f-a790-49a0-9bd2-a8502c93ef2f', 'Data ważności: 2022-07-06', and 'Ile stanowisk: 1'. The distributor section lists 'i-sys' Integracja Systemów Sp. z o.o. with the same address and phone number. An 'OK' button is at the bottom right.

O programie

INTEGRACJA SYSTEMÓW
i-sys

i-sys Integracja Systemów Sp. z o. o.
ul. Elektronowa 2
03-219 Warszawa
tel. (22) 812 49 18
[email: kontakt@i-sys.pl](mailto:kontakt@i-sys.pl) www.i-sys.pl

i-ImpAsExl nexo

Licencja dla: Firma prezentacyjna Typ: Demo

Nr licencji: ae5ba14f-a790-49a0-9bd2-a8502c93ef2f Data ważności: 2022-07-06 Ile stanowisk: 1


Dane dystrybutora:
"i-sys" Integracja Systemów Sp. z o.o.
Elektronowa 2
03-291 Warszawa
(22) 812 49 18

OK

(rys. 17) Informacje o programie.


2.2.3. Parametry

Opcja ta jest dostępna z menu **Konfiguracja -> Parametry**. Służy do skonfigurowania ustawień programu (rys. 15).



(rys.15) Parametry

W Parametrach decydujemy czy przy aktualizacji kartotek z Excela przypisane elementy mają być usuwane oraz czy istniejące kody kreskowe mają być pomijane, ponadto jest możliwość zaznaczenia opcji dodawania nowych grup, cech, jednostek miary. Mamy również możliwość wyboru klucza wyszukiwania kartotek. Ponadto musimy ustawić ścieżkę do pliku logów, możemy też ustawić aby program nie wyświetlał komunikatu z błędem lub dodawał do logów tylko błędy.



(rys.16) Parametry


3. Praca z programem

Program ma formę kreatora importu, w którym w kolejnych krokach wskazujemy elementy importu takie jak wybór pliku Excel, sposób mapowania kolumn, zachowanie na istniejące kartoteki a na zakończenie procesu zatwierdzamy wszystko przyciskiem **Wykonaj**.

W celu automatyzacji procesów wszystkie te ustawienia możemy zapisać jako tzw. profil.

3.1. Wybór pliku Excel

W pierwszym kroku kreatora importu wskazujemy plik Excel do zaimportowania przyciskiem **Wybierz plik** (rys. 18). Mamy też możliwość wyczyszczenia wskazania przyciskiem **Wyczyść plik**. Przycisk **Wczytaj profil** został opisany w rozdziale 3.4. Profile importu.



(rys. 18) Główne okno programu.

3.2. Mapowanie kolumn

W drugim kroku kreatora wskazujemy mapowanie kolumn z Excela, czyli dla kolumn z importowanego pliku kolumny im odpowiadające w Subieście. Program zaproponuje nam domyślne mapowanie kolumn na podstawie ich nazw w Excelu i Subieście (rys. 20) za pomocą operacji **Zatwierdź mapowanie**.

3.2.1. Wyszukiwanie


Wyszukiwanie odbywa się na podstawie wybranego klucza wyszukiwania kartotek (**Konfiguracja -> Parametry -> Klucz wyszukiwania kartotek**). W zależności od wybranej opcji (Symbol, Podstawowy kod kreskowy, Kod kreskowy) w polu „**Wyszukaj asortyment po**” wskazujemy kolumnę, w Excelu która zawiera pasujący klucz.



(rys. 19) Wyszukiwanie asortymentu po

W tym miejscu należy wybrać kolumnę z pliku Excel - klucz który został wybrany do wyszukiwania kartotek (**Konfiguracja -> Parametry -> Klucz wyszukiwania kartotek**). Te pole będzie używane do wyszukiwania kartotek.

3.2.2. Podstawowe



(rys. 20) Podstawowe mapowanie kolumn

Nazwa z Subiekta nexo	Opis	Ilość znaków
Symbol	Symbol - nazwa unikalna	Może zawierać 1 do 64 znaków
Nazwa	Skrócona nazwa importowanego asortymentu	Może zawierać 1 do 255 znaków.
Opis	Pełna nazwa importowanego asortymentu	Może zawierać 1 do 4000 znaków.
Stawka VAT sprzedaży	Stawka Vat przy sprzedaży	Wartość numeryczna
Stawka VAT zakupu	Stawka VAT przy zakupie	Wartość numeryczna
Podzielona płatność	Znacznik określa, czy rozrachunek jest podzieloną płatnością. Rozrachunek pochodzi z operacji bankowej PP, dyspozycji PP lub został zaimportowany z GT jako PP.	Wartość prawda/fałsz
Rodzaj	Rodzaj asortymentu: towar, usługa.	Może zawierać 1 do 64 znaków
PKWiU	Numer z Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług	Może zawierać do 50 znaków
Kod CN	Kod w nomenklaturze scalonej (CN)	Może zawierać do 50 znaków
Grupa JPK1	Grupa asortymentu do klasyfikacji w JPK_VDEK.	Wartość z tabeli GrupaAsortymentuJpkVat
Grupa JPK2		
Grupa JPK3		
Grupa JPK4		
Grupa JPK5		
Towar	Informacja czy asortyment podlega procedurze odwrotnego obciążenia VAT. Wartość pola pochodzi z typu wyliczeniowego	Wartość prawda/fałsz

3.2.3. Ceny



(rys. 21) Mapowanie kolumn cen


Nazwa z Subiekta nexo	Opis	Ilość znaków
Cena ewidencyjna	Cena ewidencyjna - określa cenę ewidencyjną.	Wartość numeryczna, zmiennoprzecinkowa
Waluta ceny ewidencyjnej	Waluta ceny ewidencyjnej – określa walutę ceny ewidencyjnej	

3.2.4. Miary




(rys. 22) Mapowanie kolumn miar

Nazwa z Subiekta nexo	Opis	Ilość znaków
Podstawowa jednostka miary	Podstawowa jednostka miary dla asortymentu.	Maksymalnie 10 znaków
Dodatkowa jednostka miary	Dodatkowa jednostka miary asortymentu.	Maksymalnie 10 znaków.



(rys. 23) Mapowanie kolumn miar (podstawowa jednostka miary)

Nazwa z Subiekta nexo	Opis	Ilość znaków
Kod kreskowy	Kod kreskowy asortymentu	Kod. Maksymalnie 20 znaków.
Dodatkowy kod kreskowy	Dodatkowy kod kreskowy asortymentu	Kod. Maksymalnie 20 znaków.
Symbol JM	Symbol jednostki miary	Może zawierać od 1 do 32 znaków.
Nazwa JM	Nazwa jednostki miary	Może zawierać od 1 do 64 znaków.
Nazwa dla UF	Symbol jednostki dla urządzeń fiskalnych	Maksymalnie 10 znaków
Typ jednostki miary	Typ jednostki miary	Wartość pochodzi z tabeli TypJednostkiMiary
Objętość towaru w [m3]	Określa objętość asortymentu.	Liczba zmiennoprzecinkowa do 3 miejsc po przecinku
Masa towaru w [kg]	Określa masę asortymentu.	Zmiennoprzecinkowa do 3 miejsc po przecinku
Wysokość w [m]	Określa wysokość w metrach.	
Szerokość w [m]	Określa szerokość w metrach.	
Długość w [m]	Określa długość w metrach.	



(rys. 24) Mapowanie kolumn miar (dodatkowa jednostka miary)

Dla dodatkowej jednostki miary możemy zaimportować następujące wartości

Nazwa z Subiekta nexo	Opis	Ilość znaków
Kod kreskowy	Kod kreskowy asortymentu	Kod. Maksymalnie 20 znaków.
Dodatkowy kod kreskowy	Dodatkowy kod kreskowy asortymentu	Kod. Maksymalnie 20 znaków.
Dodatkowa jednostka miary - przelicznik	Przelicznik jednostki miary.	Maksymalnie 10 znaków.
Symbol JM	Symbol jednostki miary	Może zawierać od 1 do 32 znaków.
Nazwa JM	Nazwa jednostki miary	Może zawierać od 1 do 64 znaków.
Nazwa dla UF	Symbol jednostki dla urządzeń fiskalnych	Maksymalnie 10 znaków
Typ jednostki miary	Typ jednostki miary	Wartość pochodzi z tabeli TypJednostkiMiary
Objętość towaru w [m3]	Określa objętość asortymentu.	Liczba zmiennoprzecinkowa do 3 miejsc po przecinku
masa towaru w [kg]	Określa masę asortymentu.	
Wysokość w [m]	Określa wysokość w metrach.	
Szerokość w [m]	Określa szerokość w metrach.	
Długość w [m]	Określa długość w metrach.	Zmiennoprzecinkowa do 3 miejsc po przecinku


3.2.5. Stany



(rys. 25) Mapowanie kolumn Stanów

Nazwa z Subiekta nexo	Opis	Ilość znaków
Ilość minimalna	Stan minimalny asortymentu. Wartość pomocna przy raportach oraz przy generowaniu zamówień do dostawcy.	Wartość numeryczna
Ilość optymalna	Stan optymalny asortymentu. Wartość pomocna przy raportach oraz przy generowaniu zamówień do dostawcy.	Wartość numeryczna

3.2.6. Opis




(rys. 26) Mapowanie kolumn opisu

Nazwa z Subiekta nexo	Opis	Ilość znaków
Strona www	Strona www z informacjami o produkcie, skąd można go pozyskać itp.	Adres url. (Np. http://www.example.com)
Uwagi	Pole bez szczególnego ustandaryzowania. Może służyć do opisu zmian w produkcie, rzeczach charakterystycznych z nim związanych.	Maksymalnie 255 znaków
Grupa asortymentu	Grupa, do której należy asortyment	Maksymalnie można podać 64 znaków
Cecha 1	Definiuje cechę. Wykorzystuje istniejące cechy w subiekcie. Program także ma możliwość automatycznego dodania cechy po wcześniej konfiguracji parametrów.	Maksymalnie można podać 64 znaków
Cecha 2		
Cecha 3		
Cecha 4		
Cecha 5		
Pozycja do sklepu internetowego	Flaga prawda/fałsz która ma na celu dać informację czy dany produkt jest przeznaczony do sklepu internetowego.	Wartość prawda/fałsz
Pozycja do serwisu aukcyjnego	Flaga prawda/fałsz która ma na celu dać informację czy dany produkt jest przeznaczony do serwisu aukcyjnego.	Wartość prawda/fałsz
Pozycja do sprzedaży mobilnej	Flaga prawda/fałsz która ma na celu dać informację czy dany produkt jest przeznaczony do sprzedaży mobilnej.	Wartość prawda/fałsz


Wyświetlaj komunikat wystawiając	Wyświetlaj komunikat przy wystawianiu dokumentu	Wartość prawda/fałsz
Pełna charakterystyka	Pełna charakterystyka asortymentu.	Może zawierać 1 do 4000 znaków.

3.2.7. Dostawy



(rys. 27) Mapowanie kolumn dostawy

Nazwa z Subiekta nexo	Opis	Ilość znaków
Dostawca Podstawowy	Podstawowy dostawca asortymentu; rozpoznawany po symbolu	Może zawierać 1 do 64 znaków
Dostawca	Dostawca asortymentu; rozpoznawany po symbolu	Może zawierać 1 do 64 znaków
Producent	Podstawowy producent asortymentu; rozpoznawany po symbolu	Może zawierać 1 do 64 znaków
Odbiorca	Podstawowy odbiorca asortymentu rozpoznawany po symbolu	Może zawierać 1 do 64 znaków



(rys. 28) Mapowanie kolumn dostawy (Dostawca podstawowy)

Nazwa z Subiekta nexo	Opis	Ilość znaków
Kontrahent	Kontrahent	Może zawierać 1 do 64 znaków
Symbol u kontrahenta	Krótkie określenie produktu, którym posługuje się kontrahent	Maksymalnie 64 znaków
Średni czas dostawy	Średni czas dostawy w dniach	Wartość numeryczna
Deklarowana cena	Cena deklarowana przez klienta	Wartość numeryczna
Waluta ceny deklarowanej	Waluta ceny deklarowanej	Maksymalnie 64 znaków
Uwagi	Uwagi	Maksymalnie 256 znaków

Takie same wartości można podać dla Dostawcy, Producenta, Odbiorcy.

3.2.8. Galeria




(rys. 29) Mapowanie kolumn galerii

Nazwa z Subiekta nexo	Opis	Ilość znaków
Zdjęcie 1	Zdjęcie asortymentu	Ścieżka dostęp z komputera np.: C://obrazy/.... Lub adres internetowy
Zdjęcie 2		
Zdjęcie 3		
Zdjęcie 4		
Zdjęcie 5		

3.2.9. Pola własne

Ustawienie dotyczy standardowych pól własnych.




(rys. 30) Mapowanie kolumn pola własne

Nazwa z Subiekta nexo	Opis	Ilość znaków
Pole własne 1	Pola mające na celu dookreślenie produktu.	Może zawierać 1 do 64 znaków.
Pole własne 2		
Pole własne 3		
Pole własne 4		
Pole własne 5		
Pole własne 6		
Pole własne 7		
Pole własne 8		

3.2.10. Ustaw PW


Ustawienie dotyczy rozszerzonych pól własnych.



(rys. 31) Ustaw PW

W okienku Ustaw PW można przypisać odpowiednią wartość z pliku Excel do ustawionego w Subjekt nexo pola własnego. Mamy możliwość dla każdego pola własnego rozszerzonego ustawić jego wartość.

3.2.11. Ustaw Cenniki




(rys. 32) Mapowanie cenników

W okienku Ustaw cenniki można zmapować cenniki istniejące w systemie. Możemy ustawić wszystkie dostępne wartości dla cennika.

3.3. Wczytywanie asortymentu do Subiekta nexo

Kolejnym i ostatnim krokiem jest wczytanie produktów do Subiekta nexo PRO. Zanim zaimportujemy produkty do Subiekta musimy wybrać reakcję programu w przypadku, gdy asortymenty z pliku Excel już istnieją w Subiekcie (rys. 33). Możemy wybrać pomijanie lub nadpisywanie.




(rys. 33) Wczytywanie asortymentu

Mamy tutaj możliwość wglądu w plik importu przyciskiem **Zobacz Excel**. A także zapisanie wykonanych ustawień jako profil importu przyciskiem **Zapisz profil**. Profile importu zostały szczegółowo opisane w kolejnym rozdziale.

Podgląd Mapowania				
	WyszukiwaniePo	Symbol	Nazwa	Opis
	A_GAZ_ZIEMNY	A_GAZ_ZIEMNY	Gaz ziemny	Gaz
	A_OLEJ	A_OLEJ	Olej napędowy	Olej
	A_WEGIEL	A_WEGIEL	Wegiel eko_groszek	
	BANAW200	BANAW200	Balsam do ciała nawilżający 200 ml	Bals.
	BANAWULTRA250	BANAWULTRA250	Balsam do ciała ultranawilżenie i dotlenienie 250	Bals.


(rys. 34) Przeglądanie pliku importu

Przed dokonaniem importu kartotek program daje nam możliwość określenia „reakcji na istniejące kartoteki” czy program ma pomijać czy też nadpisywać kartotekę, jeśli pojawi się kartoteka z takim samym symbolem.




(rys. 35) Reakcja na istniejące kartoteki

Import rozpocznie się po wciśnięciu przycisku **Wykonaj**, pojawi się wtedy pasek postępu importowania (rys. 36).



(rys. 36) Postęp importu


Po zakończeniu importu pasek postępu zostanie zamieniony na informację dotyczącą wczytanych oraz pominiętych kartotekach (rys. 37). W przypadku gdy mamy informację o „pominiętych” pozycjach mamy możliwość sprawdzenia szczegółów niewczytanych pozycji. Zobaczmy je klikając przycisk **Zobacz log**. Podgląd logów umożliwi nam sprawdzenie, gdzie należy w Excelu dokonać ewentualnych poprawek danych do importowania.



(rys. 37) Logi


3.4. Profile importu

Ustawienia pliku importu, mapowania kolumn i reakcji na istniejące kartoteki możemy zapisać jako profil importu co pozwoli nam znacznie skrócić czas importowania kolejnych plików. Profil można zapisać po wykonaniu wszystkich ustawień przyciskiem **Zapisz profil** (rys. 38).



(rys. 38) Zapisywanie profilu

Pojawi się wtedy okno zapisu profilu z lista już istniejących profili, gdzie możemy wybrać profil do nadpisania lub wpisać nazwę nowego profilu (rys. 39).




(rys. 39) Okno zapisu profilu

Wczytanie zapisanego profilu jest możliwe z okna wyboru pliku Excel (pierwszego kroku kreatora), wybierając przycisk **Wczytaj profil** (rys. 40).



(rys. 40) Wczytywanie profilu

Pojawi się wtedy okienko wyboru profilu, gdzie należy wskazać wybrany profil i wcisnąć **Wczytaj** lub dwukrotnie kliknąć na wybranym profilu. Z tego miejsca możemy też usunąć zbędne profile importu zaznaczając wybrany profil i wciskając przycisk **Usuń** (rys. 41).



(rys. 41) Wczytywanie profilu