



Instrukcja obsługi do programu

i-ImpTwExl GT

wersja 3.00

Spis treści

1. Informacje ogólne	3
1.1. O programie.....	3
1.2. Wymagania systemowe i sprzętowe	3
2. Przygotowanie programu do pracy	4
2.1. Instalacja.....	4
2.2. Konfiguracja.....	7
2.2.1. Połączenie	7
2.2.2. Licencja programu.....	9
2.2.3. Parametry	11
2.3. Połącz/Rozłącz.	12
3. Praca z programem	13
3.1. Plik Excel	13
3.2. Mapowanie kolumn.....	13
3.3. Wczytywanie towarów do Subiekta GT	15
3.4. Profile importu	17
4. Mapowanie kolumn	20
4.1. Towar – parametry podstawowe	20
4.2. Towar – urządzenia	22
4.3. Towar – miary.....	23
4.4. Towar – parametry	24
4.5. Towar – grupy.....	25
4.6. Towar – opis	26
4.7. Towar – inne.....	27
4.8. Towar – inne	28

1. Informacje ogólne

1.1. O programie

Program **i-ImpTwExlGT** umożliwia wczytanie, a także aktualizację kartoteki asortymentu z plików Excel do programu Subiekt GT. Program oprócz podstawowych danych takich jak symbol, nazwa - umożliwia **import zdjęć, dodatkowych jednostek miar**, kodów kreskowych, cen, pól własnych (także rozszerzonych), czy cech.

I-ImpTwExlGT Idealnie sprawdzi się przy przeniesieniu danych z innego systemu do Subiekt GT, później pomoże aktualizować np. cenniki od dostawców dzięki profilom importu.

Podstawowe możliwości programu:

- **Dopasowanie** - automatyczne mapowanie pól z Excela w przypadku gdy nazwy są takie same jak w Subiekt
- **Dodawanie** – automatyczne dodawanie nowych, cech, jednostek miary oraz przeliczników
- **Wyszukiwanie** – aktualizacja kartotek asortymentu po symbolu i kodzie kreskowym.
- **Profilowanie** - możliwość zapisania ustawień lokalizacji pliku, wybranych kolumn oraz parametrów importu.

1.2. Wymagania systemowe i sprzętowe


Program posiada identyczne wymagania systemowe i sprzętowe jak program InsERT Subiekt GT. Do rozpoczęcia pracy z programem wymagane są:

- **Subiekt GT**(wersja 1.29 lub nowsza)
- **Sfera do Subiekta GT**

2. Przygotowanie programu do pracy


2.1. Instalacja

Instalacja programu polega na uruchomieniu pliku instalatora (**Setup_i-ImpTwExlGT.exe**). Po uruchomieniu instalatora (rys. 1) wyświetlane są podstawowe informacje dotyczące instalowanego programu tj. nazwa programu oraz przyciski, którymi możemy rozpocząć instalację wybranego programu lub ją przerwać.




(rys. 1.) Instalowanie aplikacji

Po rozpoczęciu instalacji przyciskiem **Next** instalator sprawdzi czy w systemie są wymagane komponenty oraz poprawność pakietu instalacyjnego a następnie rozpocznie kopiowanie plików. Kolejnym krokiem procesu instalacji jest akceptacja warunków licencji (rys. 2).




(rys.2) Akceptacja warunków licencji

W następnym kroku mamy możliwość wybrania miejsca docelowego instalacji aplikacji (rys. 3).



(rys. 3) Konfiguracja instalacji programu

Ostatnim etapem instalacji jest potwierdzenie poprawności wykonania. Na tym ekranie możemy dodatkowo zezwolić na uruchamianie programu (rys. 4).



(rys. 4) Zakończenie instalacji

Po zakończonym procesie instalacji na pulpicie użytkownika zostanie utworzony skrót do uruchomienia programu.



(rys. 5) ikona programu


2.2. Konfiguracja

Do prawidłowego działania programu wymagana jest:

- konfiguracja połączenia do bazy danych Subiekta GT.
- wczytanie danych dotyczących licencji
- ustawienia parametrów importu


2.2.1. Połączenie

Opcja ta jest dostępna z menu **Konfiguracja -> Połączenie** i służy do skonfigurowania połączenia programu z Subiekt GT (Rys. 6).




(rys. 6) Konfiguracja połączenia

W nowo otwartym oknie „Parametry połączenia do GT” (Rys. 7) w sekcji o **Informacje o serwerze SQL** należy wypełnić pole „Serwer” wpisując nazwę serwera (oraz nazwę instancji, jeżeli występuje), bądź skorzystać z możliwości automatycznego znalezienia serwera wybierając przycisk .




(rys. 7) Parametry połączenia do GT

W zależności od konfiguracji serwera SQL możemy do zrealizowania połączenia zaznaczyć opcję **Autentykacja Windows użytkownika serwera** (Rys. 8) lub podać nazwę użytkownika SQL oraz hasło. Poprawność połączenia dla podanych danych można sprawdzić wybierając **Sprawdź połączenie z serwerem SQL**. Poprawność połączenia sygnalizowana będzie odpowiednią ikoną.



(rys. 8) Autentykacja Windows


W sekcji **Informacje o podmiocie** z listy rozwijanej wybieramy podmiot, z którym będziemy chcieli pracować (Rys. 9). Jeżeli chcemy, aby program uruchamiał się z automatycznie zalogowanym użytkownikiem Subiekt GT to musimy zaznaczyć to wybierając **Zaloguj automatycznie z uprawnieniami użytkownika** oraz dodatkowo wprowadzić użytkownika i hasło. Tutaj także możemy sprawdzić poprawność połączenia klikając na **Sprawdź logowanie do podmiotu**.



(rys. 9) Informacje o podmiocie

Wpisane ustawienia zatwierdzamy przyciskiem **Zapisz**.

Po zalogowaniu w dolnym pasku programu pojawią się informacje, na jakim podmiocie obecnie pracujemy oraz jaki użytkownik jest zalogowany (Rys. 10).



(rys. 10) Stan połączenia


2.2.2. Licencja programu

Uruchomienie programu nastąpi po wczytaniu dostarczonego wraz z aplikacją pliku licencyjnego lub pobraniu go bezpośrednio do programu z Internetu. Plik licencji jest dokumentem elektronicznym zawierającym klucz produktu. Wczytanie nowego klucza licencyjnego spowoduje usunięcie poprzedniego. Opcja ta jest dostępna z menu **Konfiguracja ->Licencja**.

Pobierz i wczytaj – pobiera i wczytuje licencje z Internetu


Licencja – wyświetla licencję

Użytkownicy – wyświetla użytkowników licencji



(rys. 11) Licencja

Mamy możliwość pobrania automatycznie licencji po wybraniu opcji **Licencja -> Pobierz i wczytaj**



(rys. 13) Licencja


Po wybraniu tej opcji zostanie pobrana przygotowana licencja do programu lub w przypadku nie wykupienia licencji zostanie wygenerowana i pobrana licencja demo.

Wersja demo

Wersja demo programu, pozwala na pracę na dowolnym podmiocie Subiekta. Użytkownik ma możliwość przetestowania programu w rzeczywistych warunkach i na swoich danych. Wersja demo jest ograniczona czasowo oraz umożliwia wyświetlenie do 10 rekordów.

Opcja **Licencja->Licencja** ta służy do wyświetlenia informacji dotyczących programu. Wyświetlane są następujące dane:

- Nazwa programu i wersja
- Dla kogo wystawiona jest licencja
- Ilość dostępnych stanowisk dla tej licencji
- Typ licencji i czas jej trwania
- Dane dystrybutora oprogramowania

The screenshot shows a window titled 'O programie' (About) with a close button in the top right corner. The window contains the i-sys logo and contact information for 'i-sys' Integracja Systemów Sp. z o. o. Below this, there is a text box containing 'i-ImpTwExl GT 3.0'. Further down, there are two columns of information: 'Licencja dla:' (License for:) and 'Typ:' (Type:). The 'Licencja dla:' column contains 'Firma przykładowa systemu InsERT GT' and 'Nr licencji:' (License number:). The 'Typ:' column contains 'Licencja demo'. Below these, there are two more columns: 'Data ważności:' (Validity date:) and 'Ile stanowisk:' (Number of stations:). The 'Data ważności:' column contains '2020-03-25' and the 'Ile stanowisk:' column contains '1'. At the bottom, there is a text box for 'Dane dystrybutora:' (Distributor data:). The 'OK' button is located at the bottom right of the window.

O programie

INTEGRACJA SYSTEMÓW
i-sys

„i-sys” Integracja Systemów Sp. z o. o.
ul. Elektronowa 2
03-219 Warszawa
tel. (22) 812 49 18
[email: kontakt@i-sys.pl](mailto:kontakt@i-sys.pl) www.i-sys.pl

i-ImpTwExl GT 3.0

Licencja dla: Typ:
Firma przykładowa systemu InsERT GT Licencja demo


Nr licencji: Data ważności: Ile stanowisk:
9867aed5-6e69-42bb-9828-41f867a6255d 2020-03-25 1

Dane dystrybutora:
„i-sys” Integracja Systemów Sp. z o.o.
Elektronowa 2
03-291 Warszawa
(22) 812 40 18

OK

Rysunek 1. Ekran licencji.

Opcja **Licencja->Użytkownicy** daje możliwość przydzielenia konkretnemu pracownikowi licencji umożliwiającej pracę z programem.




Rysunek 2. Przypisanie stanowiska użytkownikowi.

Ilość możliwych przydziałów stanowisk zależna jest od wykupionej licencji.

2.2.3. Parametry

Opcja ta jest dostępna z menu **Konfiguracja -> Parametry**. Służy do skonfigurowania ustawień programu (rys. 14).




(rys.14) Parametry

Pierwsza opcja odpowiada za automatyczne logowanie do wybranego w połączeniu podmiotu.

W sekcji Dodawanie decydujemy czy dane elementy mają być wczytywane z pliku.

W sekcji Aktualizacja decydujemy czy przy **aktualizacji** kartotek z exl nowe cechy, zdjęcia i dostawcy mają być dopisywane (opcja odznaczona) czy nadpisywane (opcja zaznaczona).

Klucz wyszukiwania jest wartością po której program będzie rozpoznawał kartoteki.

A screenshot of a software settings window titled 'Parametry'. It contains several checkboxes and a 'Zapisz' button. The 'Automatyczne logowanie przy starcie programu' checkbox is unchecked. The 'Dodawanie' section has two unchecked checkboxes: 'Dodawaj nowe grupy' and 'Dodawaj nowe cechy'. The 'Aktualizacja' section has four checkboxes: 'Usuń przypisane cechy przed dodaniem' (unchecked), 'Usuń przypisane zdjęcia przed dodaniem' (unchecked), 'Pomijaj istniejące kody kreskowe' (checked), and 'Pomijaj istniejące jednostki miary produktu' (checked). At the bottom, there is a radio button selection for 'Klucz wyszukiwania kartotek' with 'Symbol' selected and 'Kod kreskowy' unselected. A 'Zapisz' button is in the bottom right corner.

Parametry

☐ Automatyczne logowanie przy starcie programu

Dodawanie

☐ Dodawaj nowe grupy

☐ Dodawaj nowe cechy

Aktualizacja

☐ Usuń przypisane cechy przed dodaniem

☐ Usuń przypisane zdjęcia przed dodaniem

☒ Pomijaj istniejące kody kreskowe

☒ Pomijaj istniejące jednostki miary produktu

Klucz wyszukiwania kartotek: ☒ Symbol ☐ Kod kreskowy

Zapisz

(rys.15) Parametry

2.3. Połącz/Rozłącz.


Opcja ta służy do nawiązania połączenia z bazą danych Subiekta GT – jeżeli nie mamy połączenia lub rozłączania połączenia.

3. Praca z programem

Program ma formę kreatora importu, w którym w kolejnych krokach wskazujemy elementy importu a na zakończenie procesu zatwierdzamy wszystko przyciskiem **Wykonaj**.

3.1. Plik Excel


W pierwszym kroku kreatora importu wskazujemy plik Excel do zaimportowania przyciskiem **Wybierz plik** (rys. 17). Mamy też możliwość wyczyszczenia wskazania przyciskiem **Wyczyść plik**. Przycisk **Wczytaj profil** został opisany w rozdziale 3.4. Profile importu.



(rys. 17) Program

3.2. Mapowanie kolumn


W drugim kroku kreatora wskazujemy mapowanie kolumn z Excela, czyli dla kolumn z importowanego pliku kolumny im odpowiadające w Subieckie. Program zaproponuje nam domyślne mapowanie kolumn na podstawie ich nazw w Excelu i Subieckie (rys. 18).



(rys. 18) Mapowanie kolumn


W prawej części okna widoczne są dwie kolumny z nazwami pól **Źródłowa** pochodząca z Excela i **Docelowa** z polami z Subiekta. W tym miejscu należy wskazać, które pole z Excela ma się przenieść do którego pola w Subieckie. Pola bez wskazanego odpowiednika zostaną pominięte.

Wskazania pola docelowego dokonujemy wybierając jego nazwę z listy rozwijanej (rys. 19)



(rys. 19) Wybór kolumny

W lewej części okna znajdują się dwa przyciski **Usuń mapowanie** usuwający wszystkie wskazania kolumn docelowych i **Przywróć mapowanie** przywracający domyślne wskazania kolumn (rys. 20).




(rys. 20) usuwanie/przywracanie mapowania

Po wybraniu wszystkich kolumn które mają być przenoszone należy przejść do kolejnego kroku przyciskiem dalej.

Poniżej znajduje się przycisk **‘Wczytaj PW i Ceny’**. Umożliwia on załadowanie do listy kolumn docelowych wszystkie pola własne i ceny (nazwy) które możemy użyć do mapowania kolumn Excela.


3.3. Wczytywanie towarów do Subiekta GT

Kolejnym i ostatnim krokiem jest wczytanie produktów do Subiekta GT Pro. Zanim zaimportujemy produkty do Subiekta musimy wybrać reakcje programu w przypadku gdy towary z pliku Excel już istnieją w Subiekcie (rys. 21).




(rys. 21) wczytywanie towarów

Mamy tutaj możliwość wglądu w plik importu przyciskiem **Zobacz Excel**. A także zapisanie wykonanych ustawień jako profil importu przyciskiem **Zapisz profil**. Profile importu zostały szczegółowo opisane w kolejnym rozdziale.




(rys. 22) Przeglądanie pliku importu

Przed dokonaniem importu kartotek program daje nam możliwość określenia „reakcji na istniejące kartoteki” czy program ma pomijać czy też nadpisywać kartotekę jeśli pojawi się kartoteka z takim samym symbolem. Możemy zdecydować na jakiej zasadzie będzie odbywało się wyszukiwanie kartotek produktów. Klucz określa kryterium gdzie mamy do wyboru:




Aby połączyć kryterium z kolumną z pliku Excel należy załadować kolumny za pomocą przyciski 'K' a następnie wybrać kolumnę zawierającą spodziewaną wartość:




(rys. 23) Ustawienia importu

Możemy także zdefiniować klucz wyszukiwania kontrahenta – producenta i dostawcy. Mamy do wyboru następujące kryteria:




Import towarów rozpocznie się po wciśnięciu przycisku **Wykonaj**, pojawi się wtedy pasek postępu importowania towarów (rys. 22).



(rys. 24) Postęp importu

Po zakończeniu importu pasek postępu zostanie zamieniony na informację dotyczące wczytanych oraz pominiętych kartotek (rys. 25). W przypadku gdy mamy informację o „**pominiętych**” pozycjach mamy możliwość sprawdzenia szczegółów nie wczytanych pozycji. Zobaczmy je klikając przycisk **Zobacz log**. Podgląd logów umożliwi nam sprawdzenie, gdzie należy w Excelu dokonać poprawek danych.



(rys. 25) Podsumowanie importu

3.4. Profile importu

Ustawienia pliku importu, mapowania kolumn i reakcji na istniejące kartoteki możemy zapisać jako profil importu co pozwoli nam znacznie skrócić czas importowania kolejnych plików. Profil można zapisać po wykonaniu wszystkich ustawień z okna **Wczytywanie towarów** (ostatniego kroku kreatora importu) przyciskiem **Zapisz profil** (rys. 26).

Zobacz Excel **Zapisz profil** Zobacz log

Reakcja na istniejące kartoteki

☒ Pomijaj ☐ Nadpisuj

Wszystkich pozycji: 3, wczytanych: 0, pominiętych: 3.
Możesz zobaczyć log z wczytania.

(rys. 26) Zapisywanie profilu

Pojawi się wtedy okno zapisu profilu z lista już istniejących profili gdzie możemy wybrać profil do nadpisania lub wpisać nazwę nowego profilu (rys. 27).

nazwa

kod kreskowy

testowy_26012016

Zapisz

(rys. 27) Zapis profilu

Wczytanie zapisanego profilu jest możliwe z okna wyboru pliku Excel (pierwszego kroku kreatora), wybierając przycisk **Wczytaj profil** (rys. 28).


Wybierz plik

Wyczyść plik

Wczytaj profil

(rys. 28) Wczytywanie profilu

Pojawi się wtedy okienko wyboru profilu, gdzie należy wskazać wybrany profil i wcisnąć **Wczytaj** lub dwukrotnie kliknąć na wybranym profilu. Z tego miejsca możemy też usunąć zbędne profile importu zaznaczając wybrany profil i wciskając przycisk **Usuń** (rys. 29).




(rys. 29) Wczytywanie profilu

Pojawi się wtedy okienko wyboru profilu, gdzie należy wskazać wybrany profil i wcisnąć **Wczytaj** lub dwukrotnie kliknąć na wybranym profilu. Z tego miejsca możemy też usunąć zbędne profile importu zaznaczając wybrany profil i wciskając przycisk **Usuń** (rys. 29).

4. Mapowanie kolumn

4.1. Towar – parametry podstawowe



Lp.	Nazwa pola	Typ danych	Uwagi
1	symbol	Tekst 20 znaków	Pole jest unikalne
2	rodzaj	Tekst	Rodzaj towaru tekst lub opis do wyboru (towar; usługa; opakowanie;)
3	nazwa	Tekst 50 znaków	
4	opis	Tekst 255 znaków	
5	PKWiU	Numeryczny (20 znaków)	
6	SWW	Numeryczny (20 znaków)	
6	Stawka VAT sprzedaż	Numeryczny	23 oznacza stawkę 23% VAT
7	Podstawowa jednostka miary	Tekst (10 znaków)	


Jeżeli chodzi o ceny mamy możliwość wstawienie cen dla wszystkich poziomów.

Cena kartotekowa:						0,00 PLN	
Nazwa ceny	Netto	Brutto		Zysk	Narzut	Marża	
Detaliczna	0,00	0,00	PLN	0,00	10,00 %	0,00 %	
Hurtowa	0,00	0,00	PLN	0,00	5,00 %	0,00 %	
Specjalna	0,00	0,00	PLN	0,00	3,00 %	0,00 %	

Mapowane kolumny cen będą miały następujące nazwy – przeczytane z subiekt.


Lp.	Nazwa pola	Typ danych	Uwagi
8	Cena kartotekowa	Numeryczna	
9	Cena (brutto) Detaliczna	Numeryczny	
	Cena (netto) Detaliczna	Numeryczny	
	Cena (zysk) Detaliczna	Numeryczny	
	Cena (narzut) Detaliczna	Numeryczny	
	Cena (marża) Detaliczna	Numeryczny	
	Cena (netto) Hurtowa	Numeryczny	
	Cena (zysk) Hurtowa	Numeryczny	
	Cena (narzut) Hurtowa	Numeryczny	
	Cena (marża) Hurtowa	Numeryczny	
	Cena (netto) Specjalna	Numeryczny	
	Cena (zysk) Specjalna	Numeryczny	
	Cena (narzut) Specjalna	Numeryczny	
	Cena (marża) Specjalna	Numeryczny	

4.2. Towar – urządzenia



Lp.	Nazwa pola	Typ danych	Uwagi
15	nazwa dla UF	Tekst 50 znaków	
16	kod PLU	Numeryczny	
17	podstawowy kod kreskowy	Numeryczny (20 znaków)	
18	dodatkowy kod kreskowy 1	Numeryczny (20 znaków)	
	dodatkowy kod kreskowy 2	Numeryczny (20 znaków)	
	dodatkowy kod kreskowy 3	Numeryczny (20 znaków)	
	dodatkowy kod kreskowy 4	Numeryczny (20 znaków)	
	dodatkowy kod kreskowy 5	Numeryczny (20 znaków)	


4.3. Towar – miary



Lp.	Nazwa pola	Typ danych	Uwagi
19	podstawowa j.m.	Tekst (10 znaków)	
20	dodatkowa Jednostka miary – jednostka	Tekst	
21	dodatkowa Jednostka miary – przelicznik	Numeryczny	
22	dodatkowa Jednostka miary – jednostka porównawcza	Tekst	Wartość do wyboru: nie lub tak
23	objętość towaru w m3	Numeryczny	
24	masa towaru w kg	Numeryczny	
25	stan minimalny	Numeryczny	
26	kontrola terminu ważności	Tekst	Wartość do wyboru: nie lub tak


27	liczba dni ważności dla dostawy	Numeryczny	
	jm sprzedaży	Tekst	
	jm zakupu	Tekst	

4.4. Towar – parametry




Lp.	Nazwa pola	Typ danych	Uwagi
28	towar sprzedawany przez wartość	Tekst	Wartość do wyboru: nie lub tak
29	podstawowy dostawca	Tekst	Dostawca rozpoznawany po wybranym kryterium zdefiniowany w profilu
30	symbol u dostawcy	Tekst 20 znaków	
31	średni czas dostawy	Numeryczny 8 znaków	

4.5. Towar – grupy




Lp.	Nazwa pola	Typ danych	Uwagi
32	grupa	Tekst 50 znaków	
33	cecha 1	Tekst 50 znaków	
34	cecha 2	Tekst 50 znaków	
35	cecha 3	Tekst 50 znaków	
36	cecha 4	Tekst 50 znaków	
37	cecha 5	Tekst 50 znaków	

4.6. Towar – opis




Lp.	Nazwa pola	Typ danych	Uwagi
41	adres www	255 dowolnych znaków	
42	pełna charakterystyka pozycji	Tekst (2147483647)	
43	uwagi	Tekst 255 znaków	
44	pozycja do sklepu internetowego	Tekst	Wartość do wyboru: nie lub tak
45	pozycja do serwisu aukcyjnego	Tekst	Wartość do wyboru: nie lub tak
46	pozycja do sprzedaży mobilnej	Tekst	Wartość do wyboru: nie lub tak
47	zdjęcie główne	IMAGE	Należy podać odpowiednią ścieżkę z komputera lub adres url http://...
48	zdjęcie 1	IMAGE	
49	zdjęcie 2	IMAGE	
50	zdjęcie 3	IMAGE	
51	zdjęcie 4	IMAGE	
52	zdjęcie 5	IMAGE	

4.7. Towar – inne



Lp.	Nazwa pola	Typ danych	Uwagi
53	kod towaru wg. CN	Tekst 8 znaków	
54	kod kraju pochodzenia	Tekst 20 znaków	
55	uzupełniająca jm	Tekst	
56	towar podlega akcyzie	Tekst	Wartość do wyboru: nie lub tak
57	Podlega akcyzie na dokumencie	Tekst	Wartość do wyboru: nie lub tak
58	kwota akcyzy	Numeryczny	
59	producent	Tekst	Producent rozpoznawany po kryterium zdefiniowanym przez użytkownika w konfiguracji profilu
60	obróć w systemie VAT marża	Tekst	Wartość do wyboru: nie lub tak

4.8. Towar – inne



Lp.	Nazwa pola	Typ danych	Uwagi
61-68	pole własne standard 1	Tekst 50 znaków	
	...		
	pole własne standard 8		

Mamy możliwość wczytanie 8 pól własnych standardowych oraz pól własnych rozszerzonych. Pola wczytywane są z nazwami wg schematu:

PW (typ) <nazwa_pola> w naszym przykładzie będzie to wyglądać następująco:

```
PW (T) Rok produkcji
PW (T) Zapach
```